


医師資格証をご活用頂くために

医師資格証にはICチップが内蔵されており、そこに格納された電子証明書を用いて、以下の用途でご活用いただけます。

- ① 地域医療連携システムへのログイン認証
 - ② MEDPost(文書交換サービス)の利用
 - ③ 電子紹介状など医療電子文書のHPKI電子署名
 - ④ 医師資格証ポータルを用いた研修会単位管理および
受講証明書出力
- etc...



以下1~3の初期準備を行うことで、これらをご自宅やお勤め先のPCでご利用いただけます。

1. ICカードリーダー/ライタ(以下、ICカードR/W)を用意し、PCに接続します。

現在、動作が確認されているICカードR/W

- | | |
|------------------|----------------------|
| ・ SONY製 | : RC-S380 |
| ・ 三菱インフォメーションズ製 | : MM-520U |
| ・ ジェムアルト製 | : ID Bridge CT30 |
| ・ 日立製作所製 | : HX-520UJ.K(M-520U) |
| ・ 日立マクセル製 | : ACR1251 |
| ・ NTTコミュニケーションズ製 | : NTTSCR3310-NTTCom |
| ・ シャープ製 | : RW-5100 |

↓ 裏へ続く

↓ 続き

2. 下記ドライバソフトのインストールを行います。

(1) ICカードR/W本体のドライバソフトウェアのインストール

基本的にはインターネットに接続されていれば、機器を接続した時に自動でインストールされますが、正常にインストールされない場合は、各メーカーサポートページよりダウンロード・インストールしてください。

(2) 「HPKIカードドライバ」のインストール

日本医師会電子認証センターホームページの「利用者向けサービス」ページ(<http://www.jmaca.med.or.jp/service/>)より、ダウンロード・インストールしてください。



3. 医師資格証が読み込めるかを確認します。

医師資格証をICカードR/Wにセットしたうえで、Internet Explorer の [ツール(右上歯車のボタン)]-[インターネットオプション]-[コンテンツ]タブ-[「証明書」ボタン]を選択すると、医師資格証に登録された氏名(ローマ字)等の情報が表示されます。

以上で医師資格証をPCでご利用頂く準備が完了となります。

ご不明な点等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先
日本医師会 電子認証センター
Email : toiawase@jmaca.med.or.jp