



# 医師資格証をご活用頂くために

医師資格証は電子証明書をICチップに格納しているICカードです。  
下記1～3のセットアップを行うことにより、PCでログイン認証や電子署名  
など、医師資格証保有者向けサービスをご利用いただくことが可能です。

## 医師資格証でできること

- 地域医療連携システムへのログイン認証
- MEDPost(文書交換サービス)の利用
- 電子紹介状など医療電子文書のHPKI電子署名
- 医師資格証ポータルを用いた研修会単位管理および  
受講証明書出力



etc...

## セットアップ手順

1. ICカードリーダー/ライター(以下、ICカードR/W)を用意し、  
PCに接続します。

ICカードリーダーの接続・設定に関しては、カードリーダーの取扱説明書、  
各メーカーサポートページ等をご確認ください。

現在、動作が確認されているICカードR/W

- ・ SONY製 : RC-S380
- ・ 三菱インフォメーションズ製 : MM-520U
- ・ ジェムアルト製 : ID Bridge CT30
- ・ 日立製作所製 : HX-520UJ.K(M-520U)
- ・ 日立マクセル製 : ACR1251
- ・ NTTコミュニケーションズ製 : NTTSCR3310-NTTCom
- ・ シャープ製 : RW-5100

## ↓ 前ページからの続き

### 2. HPKIカードドライバのインストールを行います。

#### HPKIカードドライバとは？

HPKIカードドライバは、カードリーダーで医師資格証を読み込めるようにするためのドライバです。これをインストールすることで、医師資格証の中にある電子証明書を読み取れるようになります。


日本医師会電子認証センターホームページの「利用者向けサービス」ページ(<http://www.jmaca.med.or.jp/service/>)より、ダウンロードし、インストール画面に従ってインストールしてください。



### 3. 医師資格証が読み込めるかを確認します。

医師資格証をICカードR/Wにセットした状態で、Internet Explorer の [ツール(右上歯車のボタン)]-[インターネットオプション]-[「コンテンツ」タブ]-[「証明書」ボタン]を選択してください。

「証明書」ウインドウ内の「発行先」の列(下図枠内)に、医師資格証で登録された氏名(ローマ字)が二つ表示されたら、医師資格証は正常に読み込めています。



ここに氏名が表示されます

以上で医師資格証をPCでご利用頂く準備が整いました。  
ご不明な点等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先  
日本医師会 電子認証センター  
Email : [toiawase@jmaca.med.or.jp](mailto:toiawase@jmaca.med.or.jp)