


# 医師資格証をご活用頂くために

医師資格証にはICチップが内蔵されており、そこに格納された電子証明書を用いて、以下の用途でご活用いただけます。

- ① 地域医療連携システムへのログイン認証
- ② MEDPost(文書交換サービス)の利用
- ③ 電子紹介状など医療電子文書のHPKI電子署名
- ④ 医師資格証ポータルを用いた研修会単位管理および  
受講証明書出力(開発中) etc...



以下1~3の初期準備を行うことで、これらをご自宅やお勤め先のPCでご利用いただけます。

## 1. ICカードリーダー/ライタ(以下、ICカードR/W)を用意し、PCに接続します。

現在、動作が確認されているICカードR/W

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| ・ SONY製          | : RC-S380            |
| ・ 三菱インフォメーションズ製  | : MM-520U            |
| ・ ジェムアルト製        | : ID Bridge CT30     |
| ・ 日立製作所製         | : HX-520UJ.K(M-520U) |
| ・ 日立マクセル製        | : ACR1251            |
| ・ NTTコミュニケーションズ製 | : NTTSCR3310-NTTCom  |
| ・ シャープ製          | : RW-5100            |

↓ 裏へ続く

↓ 続き

## 2. 下記ドライバソフトのインストールを行います。

### (1) ICカードR/W本体のドライバソフトウェアのインストール

基本的にはインターネットに接続されていれば、機器を接続した時に自動でインストールされますが、正常にインストールされない場合は、各メーカーサポートページよりダウンロード・インストールしてください。

### (2) 「HPKIカードドライバ」のインストール

日本医師会電子認証センターホームページの「利用者向けサービス」ページ(<http://www.jmaca.med.or.jp/service/>)より、ダウンロード・インストールしてください。



## 3. 医師資格証が読み込めるかを確認します。

医師資格証をICカードR/Wにセットしたうえで、Internet Explorer の [ツール(右上歯車のボタン)]-[インターネットオプション]-[「コンテンツ」タブ]-[「証明書」ボタン]を選択すると、医師資格証に登録された氏名(ローマ字)等の情報が表示されます。

---

以上で医師資格証をPCでご利用頂く準備が完了となります。  
ぜひ医師資格証をお役立て頂ければ幸いです。

ご不明な点等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先  
**日本医師会 電子認証センター**  
Email : [toiawase@jmaca.med.or.jp](mailto:toiawase@jmaca.med.or.jp)